



BEKER ORANJE MET MOTIEF

www.mayco-colors.com

Steengoed S-413/ Jeanine Cremers



Techniek :

Kerven.

Voor deze werkwijze zijn de Stroke & Coat het meest geschikt omdat ze reeds uitsmelten tijdens de biscuitbak.

Benodigdheden:

Gedraaide beker met PRAI klei. Mayco Stoneware : SW104 Black Walnut. Mayco Stroke & Coat : SC97 Cant-elope, SC81 Cinnamon Stix. Penselen: CB604 Waaier. Overige : Diamond core Tools FP4.

1. Zet drie lagen SC97 op halfdroge klei, de binnenkant volledig, de buitenkant tot 1 derde van de bodem.
2. Schaduw de randen met 2 lagen SC81.
3. Kerf het gewenste motief met de FP4 of ander scherp tool.
4. Laat het werkstuk volledig drogen.
5. Bak op 1060°.
6. Verwijder het stof met een vochtig sponsje.
7. Zet drielagen SW104 op de volledige buitenkant. Wacht tussen de lagen tot de glazuur op het onderste deel (waar geen Stroke&Coat is) droog is.
8. Na de derde laag , als de glans verdwenen is, kun je voorzichtig met een doek de SW104 wegvegen die op de oranje glazuur is blijven plakken.
9. Veeg de glazuur beneden aan de rand met een sponsje weg, circa 1mm.
10. Bak op 1220°.